

Hoover

www.FOREXROBOT.eu

Programování AOS na zakázku pro MT4

SETUP

Lots	objem obchodu v lotech
Slippage	povolená bodová odchylka od ceny při otevření či zavření obchodu
Level	výchozí cenové úrovně pro umístění pokynů
Distance	bodový odstup od Level úrovně
SLpips	StopLoss v bodech, 0= nepoužito
PTpips	ProfitTarget v bodech
LineColor	barva Level linek
TextColor	barva informačního textu
TextTop	poloha informačního textu od horního okraje
Magic	jakékoliv jedinečné identifikační číslo
comment	text komentáře k pokynům



Pokud Váš broker kótuje ceny na 5 nebo 3 desetinná místa, pak AOS vynásobí vstupní hodnoty zadané v bodech, jako třeba SL, PT a další, hodnotou 10, takže Vy je násobit nemusíte, respektive nesmíte.

Velikost **SL** , **PT** musí mít minimální hodnotu povolenou brokerem (odstup SL).

AOS nekontroluje správnost zadání. S nesprávně zadanými hodnotami bude docházet k chybám v plnění obchodních pokynů.

Případné chyby v plnění pokynů budou uloženy v záložce Strategie nebo Deník, dole v MT4.

Tento AOS nepoužívá technickou analýzu a zadává čekající pokyny na obě strany současně, Buy i Sell. Po ukončení některého obchodu na PT umístí nový čekající pokyn na jeho původním místě. Pokud je aktuální cena příliš blízko (dle minimálního dovoleného odstupu) a nelze hned zadat čekající pokyn, pak bude zadán později. AOS nechává v trhu max 6 čekajících pokynů a další odmazává.

StopLoss můžete nastavit, ale tato strategie je určena především pro obchodování bez SL. Je-li PT = 0, tak se PT umístí na úroveň protějšího čekajícího pokynu.

Pokud je Level například 100, tak AOS bude umísťovat obchodní pokyny na kulatých cenách, například 1.3500 a 1,3600. Pokud je Distance například 5, pak AOS umístí pokyny 5 pips pod/nad Level úroveň, například 1,3505, 1.3495 a 1,3605 a 1,3595.

Distance musí být menší než polovina Level.

**Spuštění AOS na reálném účtu je na Vaši zodpovědnost.
Proveďte test v Testeru strategií a na Demo účtu.**